



CONFIGURAÇÃO DE BASTÃO ELETRÔNICO

Primeiramente é preciso fazer a configuração do bastão dentro do produz. Para isso entre em Parâmetros -> Configurações de Ident. Eletrônica.

The screenshot shows the PRODUZ software interface with the following sections:

- Parâmetros** (Parameters) is the active tab.
- Básicos** (Basics):
 - Raça (Breeds): Cadastro Raças, Variedades de Raças, Cruzamentos de Raças, Ordenação para Cruzamento, Grau de Sangue, Categorias de Registros.
 - Animal (Animal): Ocorrências, Origem no Rebanho, Situações e Pendências, Causas de Morte, Ocorrências Reprodutivas, Banco de Nomes, Minhas Classificações, Séries Alfabéticas, Cadastro de Protocolos.
 - Gerais (General): Tipos de Contatos, Unidades Federativas, Valor Atual da Arroba, Configurações do Sistema, Configurações de Ident. Eletrônica.
- Produtividade** (Productivity):
 - Balanças Eletrônicas, Condições de Criação, Grupos de Manejo, Idades Padrão, Motivos de Ausência, Sistema de produção.
 - Controle Leiteiro (Milking Control): Ajustes, Causas de Secagem, Causas de Eliminação, Fatores Multiplicativos, Pendências, Observações.
- Sistema** (System):
 - Siglas de Raças, Siglas de Categoria de Registro, Médias de Peso Calculados, Índice de Peso Calculados, PHRAS - EPMURAS, Classificações PHRAS, Classificações EPMURAS, Pontuações EPMURAS, Tipo de Produto, Tipo de Situação Reprodutiva, Tipo de Diagnóstico, Tipo de Serviço, Configurações de Comunicação.

1) Ao abrir a tela de configurações, clique no botão “novo” para cadastrarmos o bastão.

The screenshot shows the 'Cadastro de Identificação Eletrônica' (Identification Configuration) screen with the following fields:

- Código (Code): Text input field.
- Nome (*) (Name): Text input field.
- Fornecedor (*) (Supplier): A dropdown menu with a file icon, highlighted with a red circle.
- Posição Inicial (*) (Initial Position): Text input field.
- Quantidade de Caracteres (*) (Number of Characters): Text input field.

Below these fields is a table:

Código	Nome
1	ALLFLEX


- 2) Informe os campos Nome, Fornecedor, Posição Inicial e a quantidade de caracteres. Em seguida clique no botão “salvar”.

Cadastro de Identificação Eletrônica 

Código	<input type="text" value="1"/>
Nome (*)	<input type="text" value="ALLFLEX"/>
Fornecedor (*)	<input type="text" value="ALLFLEX"/>
Posição Inicial (*)	<input type="text" value="9"/>
Quantidade de Caracteres (*)	<input type="text" value="6"/>




Obs: O campo "quantidade de caracteres" irá indicar a quantidade de números do brinco que serão informados para o animal, e a posição inicial é o número onde a contagem começará. Por exemplo, se o brinco possui 15 números (982 0004529 28282) e eu quiser informar apenas 6 últimos números para o animal, o campo "quantidade de caracteres" será 6 e a posição inicial será 9.

 → Quantidade de caracteres = 6
↓
Posição inicial = 9


- 3) Após a configuração no Produz, será necessário conectar o bastão à máquina via **Bluetooth** ou **cabo**, conforme a opção disponível. Em seguida, clique no ícone do Produz de **“Identificação Eletrônica”**, que é baixado durante a instalação do sistema (normalmente, ele fica na área de trabalho junto com o ícone para abrir o produz).




- 4) Ao clicar no botão para abrir a identificação eletrônica, será necessário acessar a tela clicando com o botão direito no ícone que aparecerá ao lado do relógio, e selecionar **“Identificação Eletrônica”**.



5) O sistema mostrará uma tela para configurar a porta de conexão e o IP da máquina com o produz. Informe da seguinte maneira:



***Obs:** Para efetuar essa configuração, o **Produz** precisa estar aberto. No item 3, onde é solicitado o número da porta em que o **Produz** está instalado, é possível verificar esse número passando o mouse sobre o ícone do **Produz**, que aparecerá ao lado do relógio.



EM CASO DE DÚVIDAS PARA CONFIGURAÇÃO DO BASTÃO NO PRODUZ, ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE PRODUZ (34) 3319-3904